


Manual de instalación de Thunderbird en el celular


1: Instalar la aplicación

- ❓ Abre Google Play Store en tu celular.
- ❓ Busca la aplicación **Thunderbird** e instálala.



2: Abrir la aplicación

- ❓ Una vez instalada, abre la aplicación Thunderbird.




3: Configurar tu cuenta de correo de Noswork

Tienes dos opciones para anclar tu cuenta:

Opción 1: Si ya tienes la cuenta sincronizada en tu PC con Thunderbird

1. En tu PC, abre Thunderbird y ve a la sección **Ajustes**.
2. Selecciona la opción **Exportar para el móvil**.
3. Escoge la cuenta de correo de Noswork que quieres exportar y haz clic en **Exportar**.



4. Si tu PC tiene contraseña, te la solicitará para continuar. Si no tiene contraseña, te mostrará un código QR.

Exportar cuentas a Thunderbird para dispositivos móviles


Escanear código QR con Thunderbird en su dispositivo móvil

1. Abrir Thunderbird en su dispositivo móvil
2. Ir a ajustes
3. Seleccione **Importar ajustes**
4. Pulse **Escanear el código QR** y mantenga su teléfono sobre este código




5. En tu celular, abre Thunderbird y selecciona **Importar ajustes**, que activará el escáner de código QR.
6. Escanea el código QR mostrado en tu PC.

7. Una vez terminado el escaneo, en tu PC haz clic en **Finalizar** para cerrar el código QR.
8. ¡Listo! Tu cuenta de Noswork estará sincronizada en tu celular mediante Thunderbird.




Opción 2: Si no tienes la cuenta sincronizada en tu PC o prefieres configurar directamente en el celular

1. En Thunderbird para celular, selecciona **Añadir una cuenta de correo**.



2. Ingresa la dirección de correo de tu cuenta Noswork.



3. Configura el servidor de correo entrante:

? Servidor: servidor de correo de tu espacio de trabajo Noswork

- ? Seguridad: SSL/TLS
- ? Puerto: 993
- ? Usuario: tu dirección de correo Noswork
- ? Contraseña: tu contraseña de acceso a Noswork
- ? Certificado de usuario: Ninguna
- ? Marca las casillas de verificación que aparezcan al final

11:03

Ajustes del servidor entrante

SSL/TLS

Puerto

993

Autenticación

Contraseña normal

Usuario

usuario@correo.com

Contraseña

Certificado de usuario

Ninguna

☒ Detectar el espacio de nombres IMAP

Prefijo de ruta IMAP

☒ Con compresión

☒ Enviar información del cliente

Atrás Siguiente

4. Configura el servidor de correo saliente:

- ? Servidor: servidor de correo de tu espacio de trabajo Noswork

- ❓ Seguridad: STARTTLS
- ❓ Puerto: 587
- ❓ Autenticación: Contraseña normal
- ❓ Usuario: tu dirección de correo Noswork
- ❓ Contraseña: tu contraseña de acceso a Noswork
- ❓ Certificado de usuario: Ninguna

The screenshot shows a mobile app interface for configuring outgoing mail server settings. The title is 'Ajustes del servidor saliente'. The settings are as follows:

- Servidor*:** correo.ejemplo.com
- Seguridad:** StartTLS (dropdown menu)
- Puerto*:** 587
- Autenticación:** Contraseña normal (dropdown menu)
- Usuario*:** usuario@correo.com
- Contraseña*:** [Redacted with dots] (password icon on the right)
- Certificado de usuario:** Ninguna (dropdown menu)

At the bottom, there are two buttons: 'Atrás' (Back) and 'Siguiente' (Next).

5. Configura las carpetas de destino para tus correos; se recomienda mantener la configuración por defecto.

11:05



Thunderbird

Por favor, especifique las carpetas especiales de su cuenta.

Carpeta de archivo

Automático (Ninguno)



Carpeta de borradores

Automático (Drafts)



Carpeta enviada

Automático (Sent)



Carpeta de spam

Automático (Junk)



Papelera

Automático (Trash)



La entrada "Automática" seguirá automáticamente los cambios realizados por el servidor. El valor actual del servidor se muestra entre paréntesis.


Atrás

Siguiente


6. Ingresa tu nombre, dirección de correo y el texto que deseas que aparezca en el pie de firma de tus emails.



7. Configura la frecuencia de sincronización y las notificaciones según tu preferencia.



- Activa la sincronización con los contactos de tu celular.



- ¡Listo! Tu cuenta Noswork estará sincronizada en tu celular a través de Thunderbird.